Nastavení připojení k síti - Windows 7

Připojení k Internetu

V prodeji je nový operační systém společnosti Microsoft Windows 7. Zde je návod k nastavení síťového rozhraní pro připojení k Internetu.



Klikněte na START – Ovládací panely

	_
•	
•	
Symp	
Dokumenty	
Obrázky	
Hudba	
Hry	
Počítač	
Zařízení a tiskárny	
Výchozí programy	
Nápověda a podpor	a
P Vypnout D	
	 Symp Dokumenty Obrázky Hudba Hry Počítač Ovládací papely Zařízení a tiskárny Výchozí programy Nápověda a podpor

V otevřeném okně spusť te Síť a Internet.



Vyberte Centrum sítí a sdílení.



V levém sloupci klikněte na Změnit nastavení adaptéru.



Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu síťového adaptéru a vyberte Vlastnosti.



Vyberte Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) a klikněte na tlačítko Vlastnosti.

litě		
Pripojit pomoc	í:	55
🔮 Intel(R)	PRO/1000 MT Desktop Adapte	r
		Konfigurovat
Vstup	one vystupní ovladac mápovace ovídající zařízení zjišťování topo III	ologie linkové vrst
Nainstalov	at Odinstalovat	Mastnosti
Popis Protokol TC	:P/IP. Výchozí protokol pro rozle	hlé sîtě, který

Zvolte možnost **Použít následující adresu IP** a vyplňte položky **Adresa IP**, **Maska podsítě a Výchozí Brána**. Potom zvolte možnost **Použít následující adresy serverů DNS** a vyplňte kolonky **Upřednostňovaný server DNS a Náhradní server DNS**. Správné údaje pro vyplnění naleznete v předávacím protokolu a potvrdíme tlačítkem **OK**...

The restriction of the state of the second s	[<u>33</u>]
okol TCP/IPv4 (Internet Protocol v	erze 4) - viastnosti
ecné	
oradí správce sítě. © Získat IP adresu ze serveru DHCP	automaticky
Použít následující IP adresu:	
IP adresa:	10 . 35 . 12 . 2
Maska podsítě:	255 . 255 . 255 . 252
Výchozí brána:	10 . 35 . 12 . 1
	aticky
🔵 Získat adresu serveru DNS autom	DNS
 Získat adresu serveru DNS autom Použít následující adresy serverů 	D110.
 Získat adresu serveru DNS autom Použít následující adresy serverů Upřednostňovaný server DNS: 	62 . 77 . 67 . 2
 Získat adresu serveru DNS autom Použít následující adresy serverů Upřednostňovaný server DNS: Alternativní server DNS: 	62 . 77 . 67 . 2 62 . 84 . 132 . 6

...a nakonec ještě jednou OK.

Pripojit pomoc	f:	
Intel(R)	PRO/1000 MT Desktop Adapter	
		Configurovat
Toto připojení	používá následující položky:	hour
Kien	sitě Microsoft	<u>^</u>
Sdile	ovac paketu technologie QoS ní souborů a tiskáren v sítích Microso	aft 🗉
Proto	kol IP verze 6 (TCP/IPv6)	
Proto	kol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze	- 4)
4		Para la constante
Nainstalov	at Odinstalovat	Vastoosti
T AGILI ISCOLO VI		vidadriosu
Popia		
Popis Umožní pod	čítači přistupovat k prostředkům v síti	Microsoft.
Popis Umožní pod	čítači přistupovat k prostředkům v síti	Microsoft.

Další >